

システム必要条件

SAS Enterprise Miner 4.3 および 6.1

サーバー層

サーバー層のプロダクトに必要なファイル容量については、インストールセンターの Web サイトから使用するホストに対応する SAS 9.2 Foundation のシステム必要条件を参照してください。

英語： <http://support.sas.com/documentation/installcenter>

日本語： <http://www.sas.com/japan/service/documentation/installcenter>

SAS Enterprise Miner

対応するホスト：Microsoft Windows、64-bit Microsoft Windows Itanium、Microsoft Windows x64 Editions、AIX、HP-UX、HP-UX Itanium、Linux (Intel アーキテクチャ)、x64 Linux、Solaris、x64 Solaris、z/OS

SAS Enterprise Miner Server のインストールには、Base SAS と SAS/STAT が必須です。

含まれる SAS プロダクト (SAS Enterprise Miner Server)

含まれる SAS プロダクトは、個々にライセンスされていない限り、SAS Enterprise Miner Server における使用のみに制限されています。

- SAS Enterprise Miner
- SAS Integration Technologies
- SAS OLAP Server (Microsoft Windows および Microsoft Windows x64 Edition のみ)
- SAS/ACCESS Interface to PC Files
- SAS/CONNECT
- SAS/EIS (Microsoft Windows および Microsoft Windows x64 Edition のみ)
- SAS/ETS
- SAS/FSP (Microsoft Windows および Microsoft Windows x64 Edition のみ)
- SAS/GRAPH
- SAS/INSIGHT (Microsoft Windows および Microsoft Windows x64 Edition のみ)
- SAS/OR

必要なメモリ (SAS Enterprise Miner Server)

- 同時に使用する場合は、ユーザーごとに1GBが必要。

ミドル層

注意： UNIXマシンでWebアプリケーションサーバーを使用する場合、SASでは、そのマシンの

SAS Analytics Platform

注意： SAS Analytics Platformは、常にミドル層のマシンにインストールします。ミドル層とクライアント層の両方を1つのマシンで使用する場合は、SAS Analytics Platformはそのマシン上にインストールします。

標準インストール

次の表は、SAS Analytics Platform のインストールと 1 つの LevN イメージに SAS Analytics Platform を構成するために必要なディスク容量の必要条件をまとめたものです。これらの値は、参考値ですのでご了承ください。

SAS Analytics Platform のディスク容量の合計 = (SAS Analytics Platform のインストールに必要なディスク容量) + (構成された LevN イメージの数) * (1 つの LevN イメージに SAS Analytics Platform を構成するために必要なディスク容量)

これらの数値は、SAS 9.2 のインストールと構成に必要なディスク容量に追加します。

プラットフォーム	インストール (MB)	1つのLevNイメージの構成に必要なディスク容量 (MB)	必要なディスク容量の合計 (インストール + 1つのLevNイメージの構成) (MB)
Microsoft Windows	2.1	0.4	2.5
64-bit Microsoft Windows Itanium	2.0	0.4	2.4
Microsoft Windows x64 Edition	2.0	0.4	2.4
AIX	1.7	0.4	2.1
HP-UX	1.3	0.3	1.6
HP-UX Itanium	1.2	0.3	1.5
Linux (Intelアーキテクチャ)	1.5	0.5	2.0
x64 Linux	1.6	0.5	2.1
Solaris	1.4	0.3	1.7
x64 Solaris	1.2	0.3	1.5

必要な JRE に関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスの Web サイトを参照してください。

英語：<http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語：<http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

クライアント層

SAS Enterprise Miner SAS Client 4.3

対応するホスト : Microsoft Windows、Microsoft Windows x64 Edition

含まれる SAS プロダクト (SAS Enterprise Miner SAS Client 4.3)

含まれる SAS プロダクトは、個々にライセンスされていない限り、SAS Enterprise Miner SAS Client 4.3 における使用のみに制限されています。

- Base SAS
- SAS Enterprise Miner
- SAS Enterprise Guide
- SAS Integration Technologies
- SAS OLAP Server
- SAS/ACCESS Interface to PC Files
- SAS/CONNECT
- SAS/EIS
- SAS/ETS
- SAS/FSP
- SAS/GRAPH
- SAS/INSIGHT
- SAS/OR
- SAS/STAT

必要なメモリ (SAS Enterprise Miner SAS Client 4.3)

- 512MB

SAS Enterprise Guide 4.2

標準インストール

プラットフォーム	必要なディスク容量
Microsoft Windows	300.7 MB
Microsoft Windows x64 Editions	300.7 MB

必要な JRE に関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスの Web サイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

サポートしているオペレーティングシステム

SAS Enterprise Guide は、下記のプラットフォームでサポートされています。

- Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2以降を適用したもの)

4 SAS Enterprise Miner 4.3 および 6.1 システム必要条件

- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Server 2008

64-bit オペレーティングシステム上 (x64 アーキテクチャのもの) に SAS Enterprise Guide をインストールしても、SAS Enterprise Guide は、32-bit アプリケーションとして実行されます。

System Requirements ウィザード

System Requirements ウィザードは、Integration Technologies Client をインストールするコンピュータがシステムの最低必要条件を満たしているかどうかを確認します。必要なディスク容量はサードパーティ提供のコンポーネントや更新に必要なファイルによって異なります。

System Requirements ウィザードは、システム必要条件を満たしていないコンポーネントがあれば更新する前に知らせます。System Requirements ウィザードは、システム上に下記のコンポーネントがまだインストールされていない場合、これらをインストールします。

- Microsoft Windows Installer 3.0
- Microsoft Runtime Components 8.0 SP1
- Microsoft .NET Framework 2.0
- Microsoft WSE 3.0 Runtime

追加必要条件

インストールの後、SAS Enterprise Guide を実行するには、下記のいずれかの設定が必要です。

- SAS Foundationがクライアントマシン上にインストールされている (ローカル設定)
- SAS Metadata ServerおよびSAS Workspace ServerとSAS Integration Technologiesによるメタデータ接続 (リモート設定)

SAS Enterprise Guide は、さまざまな SAS の機能とテクノロジーへのアクセスを提供します。SAS セッションがローカル化リモートかに関わらず、Base SAS は、最低限の機能にアクセスするために必要です。さらに、SAS Enterprise Guide は、下記のプロダクトを含む SAS ソフトウェアによって、より多くの機能を活用できるようになります。

- SAS/GRAPH
- SAS/STAT
- SAS/ETS
- SAS/QC
- SAS/OLAP Server
- SAS/ACCESS (さまざまな種類のデータベースにアクセスするため)
- SAS Enterprise Miner
- SAS Forecast Server

これらの追加プロダクトの SAS Enterprise Guide との使用は、任意です。機能別の必要なプロダクトに関する詳細は、SAS Enterprise Guide のオンラインヘルプを参照してください。

SAS 管理コンソール 9.2

標準インストール

プラットフォーム	必要なディスク容量
Microsoft Windows	4.4 MB
64-bit Microsoft Windows Itanium	4.4 MB
Microsoft Windows x64 Editions	4.4 MB
Solaris	4.4 MB
AIX	4.4 MB
HP-UX	4.4 MB
HP-UX Itanium	4.4 MB
Linux (Intelアーキテクチャ)	4.4 MB
x64 Linux	4.4 MB
x64 Solaris	4.4 MB

必要な JRE に関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスの Web サイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

加えて、SAS 管理コンソールは、仮想 Java リポジトリ (VJR : Virtual Java Repository) 用に約 200MB の空き容量が必要です。

SAS Enterprise Miner Plug-in for SAS Management Console

標準インストール

プラットフォーム	必要なディスク容量
Microsoft Windows	1 MB
64-bit Microsoft Windows Itanium	1 MB
Microsoft Windows x64 Editions	1 MB
Solaris	1 MB
AIX	1 MB
HP-UX	1 MB
HP-UX Itanium	1 MB
Linux (Intelアーキテクチャ)	1 MB
x64 Linux	1 MB
x64 Solaris	1 MB

必要な JRE に関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスの Web サイトを参照してください。

英語 : <http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語 : <http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

追加必要条件

SAS Enterprise Miner Plug-in for SAS Management Console 6.1 の詳細は、SAS Enterprise Miner プロダクトドキュメント Web サイト（英語）を参照してください。

<http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/miner>

SAS Enterprise Miner Java Client 6.1

SAS Enterprise Miner Java Client（GUI モード）は、クライアント層の同一マシンの SAS Analytics Platform で使用します。また、SAS Enterprise Miner Java Client（GUI モード以外）は、ミドル層マシン上の SAS Analytics Platform と一緒に使用することができます。

標準インストール

プラットフォーム	必要なディスク容量
Microsoft Windows	1 MB
64-bit Microsoft Windows Itanium	1 MB
Microsoft Windows x64 Editions	1 MB
Solaris	1 MB
AIX	1 MB
HP-UX	1 MB
HP-UX Itanium	1 MB
Linux（Intelアーキテクチャ）	1 MB
x64 Linux	1 MB
x64 Solaris	1 MB

必要な JRE に関する最新情報は、サードパーティソフトウェアソフトウェアリファレンスの Web サイトを参照してください。

英語：<http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/index.html>

日本語：<http://www.sas.com/japan/service/resources/thirdpartysupport/index.html>

著作権情報

このマニュアルの正確な書籍情報は、以下のとおりです。

System Requirements - SAS[®] Enterprise Miner 4.3 and 6.1

Copyright[®] 2009, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

本書は、発行元である SAS Institute, Inc.の事前の書面による承諾なく、この出版物の全部あるいは一部を、電子データ、印刷、コピー、その他のいかなる形態または方法によって、複製、転送、または検索システムに保存することは禁止されています。これらの説明書は著作権により保護されています。

著作権保護を受ける本書の使用の範囲は制限されています。許される使用の範囲とは、使用者のシステムに保存して端末に表示すること、本書が提供された目的である、SAS プログラミングおよびライセンスプログラムのインストール・サポートの責任者が使用するために、必要な部数だけコピーすること、および特定のインストール要件を満たすように内容を修正することを指します。本書の全部あるいは一部を印刷する場合、またはディスプレイ媒体に表示する場合は、SAS Institute の著作権表示を明記する必要があります。上記の条件以外で本書を複製または配布することは一切禁止されています。

アメリカ合衆国政府の制約された権限についての通知

アメリカ合衆国政府による、本ソフトウェアおよび関連するドキュメントの使用、複製、公開は、「FAR52.227-19 Commercial Computer Software-Restricted Rights」（1987年6月）に定められた制限の対象となります。

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513.

SAS[®]および SAS Institute のプロダクト名またはサービス名は、米国およびその他の国における SAS Institute Inc.の登録商標または商標です。

®は米国で登録されていることを示します。

その他、記載されている会社名および製品名は各社の登録商標または商標です

英語版更新日 May 15 2009

SAS 9.2 (TS2M0) , Rev. 920_09w21

SAS[®] Enterprise Miner 4.3および6.1 システム必要条件

2009年5月29日 第2版第1刷発行 (92A152)

発行元 SAS Institute Japan 株式会社

〒106-6111 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー11階

本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。

SAS テクニカルサポート

TEL : 03 (6434) 3680

FAX : 03 (6434) 3681